

MODUS OPERANDI pour le montage d'insectes entre LPO & LCO

Pour des INSECTES de taille ne dépassant pas 10 mm évidemment.

- +++ Laisser macérer dans KOH 30 % durant 30 minutes à 2 heures, selon la dureté des téguments.
- +++ Neutraliser la potasse en plaçant l'insecte dans de l'eau acidifiée à 5 % (acide acétique).
- +++ Réaliser deux ou trois rinçages successifs à l'eau.
- +++ Poser sur une LPO dans une goutte d'eau et étaler les appendices.
- +++ Poser une LCO et placer 2 compresseurs de faible force (ne pas écraser le spécimen).
- +++ Plonger le tout dans de l'alcool à 90 ou 95° durant 24 heures.
- +++ Plonger ensuite dans le xylol durant 12 heures.
- +++ Placer dans un récipient très plat avec du baume du Canada très dilué (solution à 10 % dans du xylol) durant 4 à 5 jours ; récipient non hermétique pour permettre l'évaporation du xylol (si elle est trop rapide, rajouter du xylol).
- +++ Montage définitif ensuite dans le baume du Canada.



Ctenocephalides felis (puce du chat)